


Eksport danych w MetriX

1. Wejdź w zakładce **Projekt** w **Export**.



2. Określamy:

- **Wybór ścieżki zapisu** - lokalizację, gdzie plik zostanie zapisany na urządzeniu
- **Nazwa pliku** – nazwę zapisanego pliku, domyślnie zapisze się z nazwą projektu
- **Wybierz format pliku eksportu** – format, jaki plik zostanie eksportowany.

Po wybraniu klikamy **Export**.

08:26 śr., 3 cze

Export

Nazwa pliku Nazwa Projektu > + Wprowadź

Ścieżka zapisu /storage/emulated/0/MetriX/Export >

Format pliku eksportowanego

Plik AutoCAD (dxf) >

Ustawienia

Jednostka odległości Metr >

Drawing version 2007 >

Mapa bazowa

Dziel na warstwy po kodzie

Warstwa CAD

Nazwa linii

Auto-łączenie po kodzie

3D

Label Settings

☐ Perimeter ☐ obszar

Export

3. Po zapisaniu pliku w pamięci wewnętrznej urządzenia, można udostępnić plik do aplikacji firm trzecich np. wysłać w wiadomości E-Mail, zapisać na dysku w chmurze.

By to zrobić, należy zaznaczyć opcję **Udostępnianie danych z oprogramowaniem firm trzecich**

Wyeksportowano, udostępnić?

☒ Udostępnij do innej aplikacji

Anuluj Zatwierdź